

POP設定マニュアル

- メール設定(Becky)編

■基本設定情報

メーラー設定


メール設定の基本情報を左に示します。

	ぶららドメインで利用	独自ドメインで利用
電子メール送信者	任意の名前(会社名など。例 PLALA)	
メールアドレス	例 test@****.plala.or.jp	例 hanako@plala.or.jp
メールアカウント	例 test@****.plala.or.jp	例 hanako@plala.or.jp
POP アカウント (MacOS の場合)POP アカウントは MacOS 特有の設定情報です。	例 test@****.plala.or.jp	例 hanako@plala.or.jp
メールパスワード	ぶららからお送りしたメールサーバ用ログインパスワード	
受信メールサーバ (POP3/POP)	bzmail.plala.or.jp	
送信メールサーバ(SMTP)	bzmail.plala.or.jp	

メールソフトの仕様や機能等につきましては、各製造元にお問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。

■アカウントの設定1

メーラー設定



①Beckyを立ち上げる。

②<ツール>- <メールボックスの設定>を選択。

■基本設定

メーラー設定

[plalatest_at]の設定

メールボックス名(X): PLALA-hanako 巡回対象(L)

基本設定 接続 メール作成 受信 詳細

個人情報
 名前(N): ぶらら花子
 メールアドレス(A): hanako@plala.or.jp

サーバー情報
 受信プロトコル(I): POP3

POP3サーバー (受信) bzmail.plala.or.jp POP3S
 SMTPサーバー (送信) bzmail.plala.or.jp OP25B SMTPS

ユーザーID(U): hanako@plala.or.jp パスワード(P): ●●●●●●●●

認証方式(H) 標準 APOP CRAM-MD5 NTLM

受信メールをサーバーに残す(L) 0 日後に削除 (0の場合削除しない) (D)

ユーザーID: メールサーバーに接続するためのユーザーIDを設定します。
 ダイヤルアップ用のIDとは違うことがありますのでご注意ください。

プロファイル(R): (標準) 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)

グローバルプロファイル(G)... OK キャンセル ヘルプ

① “基本設定”を選択する。

② 個人情報
 名前: 表示名
 メールアドレス: メールアドレスを入力

③ サーバー情報
 各設定情報を入力。認証方式は“標準”を選択する。

■詳細設定

[plalatest_at]の設定

メールボックス名(X): PLALA-hanako 巡回対象(L)

① 基本設定 接続 メール作成 受信 > **詳細**

② サーバーのポート番号

SMTP: 587 (標準: 25)
 POP3: 110 (標準: 110)
 IMAP4: (標準: 143)

SMTP認証
 CRAM-MD5 LOGIN PLAIN

③ ユーザーID(U):
 パスワード(P):

※省略時は受信用のIDとパスワードを使用

POP before SMTPを使用
 認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)

ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須)

SSL/TLS関連
 受信用(C): デフォルト
 送信用(I): デフォルト
 証明書を検証しない(S)
 クライアント証明書を使用(E) ...

IMAP関連
 IMAPフォルダ: 接続時にフォルダの未読数を更新(V)

ごみ箱をサーバー上に置く(I) ごみ箱のフォルダ名: Trash
 草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Draft
 送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent
 「タスク」をサーバー上に置く(K) 拡張ネームスペースを表示(H) ↑自動取得(Z)

プロファイル(R): (標準) ▼ 新規(W) 削除(D)... 取込(Y)

グローバルプロファイル(G)... OK キャンセル ヘルプ

① “詳細設定”を選択

②サーバーのポート番号
 SMTP:587
 POP3:110
 IMAP4:143
 を入力

③ “SMTP認証”と、“LOGIN”
 をチェックする。

以上で設定終了。