

POP設定マニュアル

- ・メール設定(Windows Liveメール) 編

■基本設定情報

メーラー設定


	ぶららドメインで利用	独自ドメインで利用
電子メール送信者	任意の名前(会社名など。例 PLALA)	
メールアドレス	例 test@****.plala.or.jp	例 hanako@plala.or.jp
メールアカウント	例 test@****.plala.or.jp	例 hanako@plala.or.jp
POP アカウント (MacOS の場合)POP アカウントは MacOS 特有の設定情報です。	例 test@****.plala.or.jp	例 hanako@plala.or.jp
メールパスワード	ぶららからお送りしたメールサーバ用ログインパスワード	
受信メールサーバ (POP3/POP)	bzmail.plala.or.jp	
送信メールサーバ(SMTP)	bzmail.plala.or.jp	

メール設定の基本情報を左に示します。

メールソフトの仕様や機能等につきましては、各製造元にお問い合わせいただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。

■アカウントの設定1

メーラー設定



- ① Windows Liveメールを立ち上げる。
- ② 設定するアカウントを右クリックする。
- ③ 表示されたメニューから“プロパティ”を選択する。

■サーバ設定

メーラー設定

Plala.co (test) プロパティ

全般 **サーバ** セキュリティ 詳細設定

サーバ情報

受信メール サーバの種類(M) POP3

受信メール (POP3)(I): bzmail.plala.or.jp

送信メール (SMTP)(U): bzmail.plala.or.jp

受信メール サーバ

ユーザー名(A): hanako@plala.or.jp

パスワード(D): ●●●●●●●●

パスワードを保存する(W)

クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)

セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)

認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)

送信メール サーバ

このサーバは認証が必要(v)

設定(E)...

OK キャンセル 適用(A)

① “サーバ”を選択する。

②サーバ情報
受信サーバの種類は“POP3”を選択
受信メールと送信メールは設定情報
を入力する。

③受信メールサーバ
ユーザ名はメールアドレスを入力。
パスワードは設定情報を入力。
“パスワードを保存する”は必要に応じて
選択する。
“クリアテキスト認証を使用してログオン
する”を選択する。

④送信メールサーバ
“このサーバは認証が必要”にチェックを
入れる

POPサーバの設定

Plala.co (test) プロパティ

全般 サーバー セキュリティ **詳細設定** ← ①

サーバーのポート番号

送信メール (SMTP)(O): 既定値を使用(U)

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q) ← ②

受信メール (POP3)(I):

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

送信

次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 KB

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 5 日後

[ごみ箱] を空にしたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル 適用(A)

① “詳細設定”を選択

② サーバのポート番号
SMTP:587
POP3:110
を入力

以上で設定終了。