

アンチマルウェア for Business Plala 設定マニュアル ～エンジンバージョンアップ対応編～

・本マニュアルの内容は、アンチウイルスエンジンバージョン: 7.xxxx の移行に関する設定用資料としてご利用いただく事を目的としております。

第1.0版

株式会社NTTぷらら

1

2009年1月現在

※ 本ご案内に掲載している料金等は消費税相当額を含んでおりません。


■ 変更履歴

日時	変更箇所等	備考
2009.1.13	第1.0版として発行	

■目次

設定項目	設定権限等	頁数
AntiMalware Manager ログイン	管理責任者	P4
設定マニュアル(ポリシー修正、作成開始)	管理責任者	P5
設定マニュアル(管理者権限設定)	管理責任者	P6
設定マニュアル(アップデート設定)	管理責任者	P8
設定マニュアル(ポリシー修正完了)	管理責任者	P9
設定マニュアル(ポリシー作成完了)	管理責任者	P10
AntiMalware Manager ログアウト	管理責任者	P11

■AntiMalware Managerのログイン画面



①【ログイン】画面を表示する。

以下のURLを入力し、ログイン画面を表示します。


<http://malv5.antimalware.jp/aksm5/login.jsp>

アカウント ID	<input type="text"/>	AKSM5
管理者 ID	<input type="text"/>	
パスワード	<input type="password"/>	
		<input type="button" value="LOGIN"/>

②【アカウントID等】を入力しログインします。

アークンより頂いた情報を入力して、ログインして下さい。
上より順にアカウントID、管理者ID、パスワードを入力します。
そして[LOGIN]ボタンをクリックして下さい。

■ ポリシー修正、作成開始




①【管理】画面の表示。

ログインボタンをクリックすると管理画面が表示されます。



ポリシー作成と書かれているタブをクリックして下さい。



②【ポリシー作成】画面が表示されます。

ポリシー作成画面が表示されます。




③【ポリシーの修正及び作成】

ポリシーを修正する場合は**修正**と記載されているボタンをクリックして下さい。

ポリシーを作成する場合は**作成**と記載されているボタンをクリックして下さい。

左の図には最初に作成されている「Basic」というポリシーが表示されています。
尚、「Basic」ポリシーは削除することが出来ません。


■ 管理者権限設定(1/2)



①【ポリシー作成】画面の表示

【ポリシー作成】画面が表示されます。
最初に表示されるのはスキャンオプションの画面です。
左の図は修正を選択した画面となります。

作成を選択していた場合、修正ボタンの代わりに作成ボタンと
ポリシーの名前を入力するテキストボックスが表示されます。



②【実行モード】への移行

実行モードと書かれているタブを選択してください。



③【実行モード】画面の表示

実行モード画面へ移行します。

①基本実行モード

自動で最新バージョンを検知すると共にリアルタイムで
マルウェアを検知・処理できます。

②最小実行モード

ユーザがプログラムを手動で実行する場合のみ
アップデートとスキャンが実行できます。

③暗号化通信モード

AntiMalwareクライアントとAntiMalware Managerとの間の通信に
暗号化通信を利用します。


④管理モード

管理モードを変更します。

④スキャン 終了後、実行するプログラムの指定

スキャン終了後、実行する任意のプログラムの指定を行いません。

■ 管理者権限設定(2/2)




①クライアント数の多い法人ユーザの【推奨設定】

クライアント数の多い法人ユーザ時の【推奨設定】の例を記載します。

まず、「基本実行モード」を選択してください。通常は既に選択されています。

次に管理モードを、「管理者」もしくは「管理者(GUI非表示)」のどちらかを選択して下さい。

暗号化通信はセキュリティ上有効にした方がよろしいと思われます。



「スキャン終了後、実行するプログラムの指定」はお客様が実行したいファイルがあれば選択してください。

※ 「基本実行モード」と「最小実行モード」の違い

- ・「基本実行モード」は自動で最新バージョンを維持すると共にリアルタイムでマルウェア・グレーツールを検知・処理できます。
- ・「最小実行モード」はユーザがプログラムを手動で実行する場合のみアップデートとスキャンが実行出来ます。


今回の場合は、クライアント数の多い法人ユーザに対する設定の為、作業手順の簡略化及び負荷軽減を考え推奨されている「基本実行モード」を選択します。

※ 「管理者」と「管理者(GUI非表示)」、「ユーザ」の違い

- ・「管理者」の場合、ポリシーを適用しているクライアントに反映されます。クライアントユーザによる設定変更は出来ませんが、AntiMalwareクライアントプログラム起動時に管理者による設定に戻ります。
- ・「管理者(GUI非表示)」は管理者による設定が全てのクライアントに適用されます。クライアントにはGUIが表示されずWindowsのスタートメニュー、コントロールパネルにもソフトウェア名が表示されません。その為、クライアントユーザでの操作、設定変更は出来ません。
- ・ユーザはクライアントユーザによる設定がクライアントに反映されます。管理者はクライアントに対して設定変更を行なうことが出来ません。

今回の場合はクライアント数の多い法人ユーザに対する設定の為、作業手順の簡略化及び負荷軽減を考えユーザ毎ではなく、管理者による一括管理を行なうので「管理者」もしくは「管理者(GUI非表示)」を選択します。

■アップデート設定(1/1)



①【アップデート】への移行

アップデートと書かれているタブを選択してください。



②【アップデートの設定】画面が表示されます。


自動アップデートかスケジュールアップデートを選択してください。

手動アップデートはクライアントユーザが手動でアップデートする物の為選択しないで下さい。

左の図は自動アップデートを選択したものです。

※自動アップデート

「自動アップデート」とは30分に一回の頻度でアップデートする方法です。サーバ側にアップデート情報がある場合に限りアップデートします。



※スケジュールアップデート

「スケジュールアップデート」とはアップデートの時間を予約しアップデートする方法です。

左の図はスケジュールアップデートを選択したものです。スケジュールアップデートを選択後は①～⑤までの項目を選択し設定して下さい。※はお客様の状況により選択して下さい。

①ログオン時アップデート

「ログオン時アップデート」とはログオン時にプログラムのアップデートを実行する方法です。

②周期

「周期」とは何日に一回アップデートするかを決める設定です。

③曜日

「曜日」とはアップデートをする曜日を決めます。つまり一週間に一度のアップデートとなります。

④毎月

「毎月」とは何日にアップデートするかを指定します。一ヶ月でのアップデートになります。

⑤アップデート開始時間

「アップデート開始時間」とはログオン時アップデート以外を選択した場合アップデートを行なう時間を決定する為の項目。


※DBアップデート時にユーザーに詳細情報を表示

アップデート終了時にクライアントユーザに追加されたマルウェアグレーツールデータベースなどの詳細情報を表示します。

※アップデート/ポリシー関連アラートを表示

AntiMalwareクライアントプログラムが一週間以上アップデートしていないまたは管理者によってポリシーが変更されているにも関わらずクライアントに反映されていないユーザに対して警告メッセージを表示します。

■ポリシー修正



①【ポリシー修正】を完了する

ポリシーの修正を選択した場合で設定の変更が完了したらポリシーの修正を完了させます。


修正 というボタンをクリックして下さい。



②【ポリシーを修正しました】というウィンドウの表示

ポリシーを修正した事を示すウィンドウが表示されます。これでポリシーが修正されます。

■ポリシー作成



①【ポリシー作成】を完了する

ポリシーの作成を選択した場合で設定が完了したらポリシーの作成を完了させます。




左の画面ではこのようにポリシー名をtestとしています。ポリシー名を入力後に作成ボタンをクリックして下さい。



②【ポリシーを作成しました】というウィンドウの表示


ポリシーを作成した事を示すウィンドウが表示されます。これでポリシーが作成されます。



③【ポリシー作成画面】

ポリシー作成画面で先程作成した「test」ポリシーが作成されている事が確認できます。

■AntiMalware Managerのログアウト方法



①【管理】画面でLOGOUTボタンをクリックする。

LOGOUT 【管理】画面でLOGOUT画面をクリックします。



②【ログアウトしました】というウィンドウが表示されます。

ログアウトした事を通知するウィンドウが表示されます。



③【ログイン】画面が表示されます。

ログイン画面に表示が切り替わります。